

## blouson à bords teddy



création *Phildar*

© PHILDAR.

tous droits réservés ABRACADAM  
pour **ABCfeminin.com**

## blouson à bords teddy



création *Phildar*

### TAILLES

**1)** 34/36 - **2)** 38/40 - **3)** 42/44 - **4)** 46/48 - **5)** 50/52

### FOURNITURES

Qualité : **SPORT LAINE**  
Coloris : gazelle

Taille	Nombre
34/36	11
38/40	12
42/44	13
46/48	14
50/52	15

Qualité : **PHIL TEDDY**  
Coloris : naturel

Taille	Nombre
34/36	3
38/40	3
42/44	4
46/48	4
50/52	5

COMPOSITION DU MODÈLE  
50% Laine  
48% Acrylique  
2% Polyamide

- aiguilles n° 4,5 Commercialisés chez PHILDAR:
- anneaux marqueurs
- Fermeture à glissière de 40 cm référence: 475 216 0481

### POINTS EMPLOYÉS

#### Point fantaisie:

Nombre de mailles pour la symétrie: multiple de 4 + 1 + 1 maille lisière à chaque extrémité.

1er (endroit du travail), 3e, 5e, 7e rangs: tout à l'endroit.

2e et 6e rangs: tout à l'envers.

4e rang: 1 maille lisière, 1 maille endroit, \*3 mailles envers, 1 maille endroit\*, répéter de \*à\* terminer par 1 maille lisière.

8e rang: 1 maille lisière, 1 maille envers, \*1 mailles envers, 1 maille endroit, 2 maille envers\*, répéter de \*à\* terminer par 1 maille lisière.

Répéter toujours ces 8 rangs.

#### Jersey envers

### ÉCHANTILLON

10 cm de point fantaisie qualité SPORT LAINE, aiguilles n° 4,5 = 18 mailles et 25 rangs.

Monter 26 mailles, qualité PHIL TEDDY, aiguilles n° 4,5 et tricoter 40 rangs de jersey puis rabattre. Vous obtenez un carré de 20 cm de côté.

Si vous n'obtenez pas les bonnes dimensions, augmentez ou diminuez le diamètre des aiguilles.

### DOS

Monter: 1) 75 mailles - 2) 81 mailles - 3) 89 mailles - 4) 95 mailles - 5) 107 mailles, aiguilles n° 4,5, qualité SPORT LAINE, tricoter en point fantaisie (voir points employés) en commençant le 4e rang par 1 maille lisière et 1) 5) 1 maille endroit - 2) 3) 3 mailles envers - 4) 2 mailles envers.

Augmenter de chaque côté: tous les 24 rangs: 2 x 1 maille.

On obtient: 1) 79 mailles - 2) 85 mailles - 3) 93 mailles - 4) 99 mailles - 5) 111 mailles.

À 29 cm (72 rangs) de hauteur totale, former les emmanchures en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs:

- 1) 1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 3 x 1 maille.
- 2) 1 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 3 x 1 maille.
- 3) 3 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 2 x 1 maille.
- 4) 3 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 2 x 1 maille.
- 5) 2 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 3 x 1 maille.

Il reste: 1) 59 mailles - 2) 61 mailles - 3) 63 mailles - 4) 65 mailles - 5) 69 mailles.

À 1) 49 cm (122 rangs) - 2) 50 cm (124 rangs) - 3) 51 cm (126 rangs) - 4) 52 cm (130 rangs) - 5) 53 cm (132 rangs) de hauteur totale, former les épaules en rabattant de chaque côté tous les 2 rangs:

## blouson à bords teddy

- 1) 3 x 3 mailles et 1 x 4 mailles.
- 2) 2 x 3 mailles et 2 x 4 mailles.
- 3) 4) 1 x 3 mailles et 3 x 4 mailles.
- 5) 3 x 4 mailles et 1 x 5 mailles.

**En même temps**, former l'encolure en rabattant les 1) 2) 3) 13 mailles - 4) 5) 15 mailles centrales, puis terminer un côté à la fois en rabattant côté encolure tous les 2 rangs: 2 x 5 mailles.

Terminer le second côté de l'encolure de la même façon.

### DEMI-DEVANT DROIT

Monter: 1) 37 mailles - 2) 40 mailles - 3) 44 mailles - 4) 47 mailles - 5) 53 mailles, aiguilles n° 4,5, qualité SPORT LAINE, tricoter en point fantaisie (voir points employés) en commençant le 4e rang par 1 maille lisière et 1) 5) 1 maille endroit - 2) 3) 3 mailles envers - 4) 2 mailles envers.

Augmenter de chaque côté: tous les 24 rangs: 2 x 1 maille.

On obtient: 1) 39 mailles - 2) 42 mailles - 3) 46 mailles - 4) 49 mailles - 5) 55 mailles.

À 29 cm (72 rangs) de hauteur totale, former l'emmanchure en rabattant à gauche tous les 2 rangs:

- 1) 1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 3 x 1 maille.
- 2) 1 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 3 x 1 maille.
- 3) 3 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 2 x 1 maille.
- 4) 3 x 3 mailles, 3 x 2 mailles et 2 x 1 maille.

- 5) 2 x 4 mailles, 2 x 3 mailles, 2 x 2 mailles et 3 x 1 maille.

Il reste: 1) 29 mailles - 2) 30 mailles - 3) 31 mailles - 4) 32 mailles - 5) 34 mailles.

À 1) 40 cm (100 rangs) - 2) 41 cm (102 rangs) - 3) 41 cm (102 rangs) - 4) 42 cm (106 rangs) - 5) 42 cm (106 rangs) de hauteur totale, former l'encolure en rabattant à droite tous les 2 rangs:

- 1) 2) 3) 1 x 6 mailles, 1 x 3 mailles, 1 x 2 mailles, 3 x 1 maille, 4 rangs plus haut: 1 x 1 maille et 6 rangs plus haut: 1 x 1 maille.
- 4) 5) 1 x 7 mailles, 1 x 3 mailles, 1 x 2 mailles, 3 x 1 maille, 4 rangs plus haut: 1 x 1 maille et 6 rangs plus haut: 1 x 1 maille.

À 1) 49 cm (122 rangs) - 2) 50 cm (124 rangs) - 3) 51 cm (126 rangs) - 4) 52 cm (130 rangs) - 5) 53 cm (132 rangs) de hauteur totale, former l'épaule en rabattant côté emmanchure tous les 2 rangs:

- 1) 3 x 3 mailles et 1 x 4 mailles.
- 2) 2 x 3 mailles et 2 x 4 mailles.
- 3) 4) 1 x 3 mailles et 3 x 4 mailles.
- 5) 3 x 4 mailles et 1 x 5 mailles.

Tricoter le demi-devant gauche en sens inverse en commençant le 4e rang par 1 maille lisière et 1) 5) 2 mailles envers - 2) 3) 1 maille envers - 4) 1 maille endroit.

### MANCHES

Monter: 1) 45 mailles - 2) 49 mailles - 3) 53 mailles - 4) 55 mailles - 5) 59 mailles, aiguilles n° 4,5, qualité SPORT LAINE, tricoter en point fantaisie (voir points employés) en commençant le 4e rang par 1 maille lisière et 1) 3) 1 maille envers - 2) 3 mailles envers - 4) 2 mailles envers - 5) 1 maille endroit.

Augmenter de chaque côté en reconstituant le point au fur et à mesure:

- 1) 2) tous les 18 rangs: 4 x 1 maille et 16 rangs plus haut: 1 x 1 maille.
- 3) tous les 16 rangs: 3 x 1 maille et tous les 14 rangs: 3 x 1 maille.
- 4) 5) tous les 12 rangs: 7 x 1 maille et 10 rangs plus haut: 1 x 1 maille.

On obtient: 1) 55 mailles - 2) 59 mailles - 3) 65 mailles - 4) 71 mailles - 5) 75 mailles.

À 42 cm (104 rangs) de hauteur totale, former l'arrondi en rabattant de chaque côté:

- 1) tous les 2 rangs: 2 x 2 mailles, 2 x 1 maille, tous les 4 rangs: 7 x 1 maille, tous les 2 rangs: 3 x 1 maille, 1 x 2 mailles et 1 x 3 mailles.
- 2) tous les 2 rangs: 2 x 2 mailles, 5 x 1 maille, tous les 4 rangs: 5 x 1 maille, tous les 2 rangs: 4 x 1 maille, 1 x 2 mailles et 1 x 3 mailles.
- 3) tous les 2 rangs: 1 x 3 mailles, 2 x 2 mailles, 4 x 1 maille, tous les 4 rangs: 5 x 1 maille, tous les 2 rangs: 3 x 1 maille, 2 x 2 mailles et 1 x 3 mailles.

## blouson à bords teddy

4) tous les 2 rangs: 2 x 3 mailles, 1 x 2 mailles, 5 x 1 maille, tous les 4 rangs: 4 x 1 maille, tous les 2 rangs: 4 x 1 maille, 1 x 2 mailles et 2 x 3 mailles.

5) tous les 2 rangs: 1 x 3 mailles, 3 x 2 mailles, 5 x 1 maille, tous les 4 rangs: 3 x 1 maille, tous les 2 rangs: 4 x 1 maille, 2 x 2 mailles et 2 x 3 mailles.

À 60 cm (150 rangs) de hauteur totale, rabattre les 13 mailles restantes.

Tricoter la seconde manche semblable.

### BANDES DE FINITIONS POIGNETS

Monter: 1) 32 mailles 2) 35 mailles - 3) 38 mailles - 4) 41 mailles - 5) 44 mailles, aiguilles n° 4,5, qualité PHIL TEDDY, tricoter en jersey envers pendant 14 cm puis rabattre.

Tricoter une seconde bande semblable.

### BANDES DE BOUTONNAGE

Monter: 1) 40 mailles - 2) 3) 42 mailles - 4) 5) 44 mailles, aiguilles n° 4,5, qualité PHIL TEDDY, tricoter en jersey envers pendant 4 cm puis rabattre.

Tricoter une seconde bande semblable.

### BANDES DU BAS DU CORPS

Monter: 1) 108 mailles 2) 116 mailles - 3) 126 mailles - 4) 136 mailles 5) 152 mailles, aiguilles n° 4,5,

qualité PHIL TEDDY, tricoter en jersey envers pendant 10 cm puis rabattre.

### BANDES DE FINITION

Monter: 1) 40 mailles 2) 3) 42 mailles - 4) 5) 44 mailles, aiguilles n° 4,5, qualité PHIL TEDDY, tricoter en jersey envers pendant 4 cm puis rabattre.

Tricoter une seconde bande semblable.

### BANDE D'ENCOLURE

Monter: 1) 2) 66 mailles - 3) 68 mailles - 4) 72 mailles - 5) 74 mailles, aiguilles n° 4,5, qualité PHIL TEDDY, tricoter en jersey envers pendant 8 cm puis rabattre.

### BANDES D'EMMANCHURES

Monter: 1) 33 mailles - 2) 35 mailles - 3) 39 mailles - 4) 42 mailles - 5) 46 mailles, aiguilles n° 4,5, qualité PHIL TEDDY, tricoter en jersey envers pendant 3 cm, puis rabattre les 1) 28 mailles - 2) 30 mailles - 3) 34 mailles - 4) 37 mailles - 5) 41 mailles de droite et tricoter sur les 5 mailles restantes.

À 1) 4,5 cm - 2) 5 cm - 3) 5,5 cm - 4) 5,5 cm - 5) 6,5 cm de hauteur totale, rabattre ces 5 mailles.

Tricoter une seconde bande semblable et tricoter 2 autres bandes en sens inverse.

### ASSEMBLAGE

Epingler les différentes pièces aux mesures des

des patrons et envoyer de la vapeur. Faire les différentes coutures.

Placer les bandes de finitions de part et d'autre des poignets 3 cm vers l'intérieur et 11 cm vers l'extérieur et les fixer au fil à coudre.

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emmanchures.

Coudre le long des demi-devants la fermeture à glissière en laissant libre 2) 3) 1 cm en bas - 4) 5) 1 cm en haut et en bas.

Plier la bande du bas du corps en 2 et la fixer au fil à coudre en plaçant le bas du blouson entre les 2 épaisseurs.

Plier la bande d'encolure en 2 et la fixer au fil à coudre en plaçant l'encolure du modèle entre les 2 épaisseurs.


Placer le long des emmanchures les bandes d'emmanchures, la partie la plus haute se trouve à la couture d'épaule et les fixer au fil à coudre (les 5 mailles rabattues à la bande d'encolure).

Coudre les bandes de boutonnage au fil à coudre à plat sur le modèle entre la bande d'encolure et la bande de finition du bas.


Coudre les bandes de finition au fil à coudre sur l'envers du travail entre la bande d'encolure et la bande du bas (de façon à cacher la fermeture à glissière).




**DOS**



**DEVANT**



**MANCHES**



Ces explications sont réservées à un usage personnel.  
La reproduction et la diffusion sont strictement interdites.  
Droits réservés à ABCfeminin.com.  
© PHILDAR