



Pose d'une fermeture à glissière



Pose bord à bord: les bords de fente se rejoignent dans le milieu de la glissière de la fermeture

Ci-contre image de la fermeture posée



Les 2 morceaux de tissus et la fermeture

Superposer les tissus endroit contre endroit
Epingler le long de la couture



Piquer à grands points (n°5 ou 6 à la machine)
les bords de fente, au futur emplacement de la fermeture
Le surplus de couture est de 1,5 cm

Puis dans le prolongement (après l'épingle sur l'image),
la couture est piquée à points normaux (2,5 sur la machine)



Couturekdanse



Repasser couture ouverte

Poser la fermeture, glissière sur la couture,
endroit de la fermeture contre l'envers du tissu



Epingler

Bâtir la fermeture sur le tissu
de chaque côté de la glissière,
en saisissant l'épaisseur
du surplus de couture et celle du tissu:

**Faire ce bâti régulier et rectiligne
à 0,5 cm du bord de la fermeture
de chaque côté**



Couturekdanse






Découdre avec le découd vite les grands points qui assembleraient les 2 bords de fente

Ouvrir la fermeture à glissière

Installer le pied ganseur (pied pour fermeture) sur la machine

Piquer le long du bâti réalisé auparavant

En approchant du curseur, piquer votre aiguille, soulever le pied de biche, et déplacer le curseur. Puis abaisser le pied de biche et poursuivre la couture



Couturekdanse



A la base de la fermeture,
piquer l'aiguille,
soulever le pied de biche,
pivoter d'un quart de tour,
abaisser le pied de biche


Piquer la base de la fermeture
(quelques points pour joindre
l'autre côté de la fermeture:
environ 1,5cm de couture)



De l'autre côté de la fermeture,
pivoter à nouveau suivant le même principe
que précédemment

Puis poursuivre la couture
de l'autre côté de la fermeture en piquant
toujours le long du bâti réalisé auparavant

A l'approche du curseur, faire de même que
pour le 1er côté de la fermeture:
piquer l'aiguille, soulever le pied de biche,
déplacer le curseur, abaisser le pied de biche
et terminer la couture



Couturekdanse



Retirer le bâti avec le découd vite

La pose de la fermeture terminée

Côté envers



Côté endroit



Couturekdanse