

# **Tuto P'tits Pochons Tout Ronds**

<http://unpetitboutdefil.maison.com>



## **FOURNITURES**

**Les fournitures listées ci-dessous permettent la confection des deux pochons en « positif / négatif »**

Tissu 1 (Imprimé Pois) = 40 x 110 cm

Tissu 2 (Imprimé Roses) = 40 x 110 cm

Molleton thermocollant fin Vlieseline H630 = 30 x 90 cm

Molleton à coudre Thermolam 272 = 30 x 90 cm (remplaçable par du molleton thermocollant épais H640)

Dentelle 25 mm de largeur = 100 cm

Boutons à recouvrir diamètre 16 mm = 3

Ruban 25 mm de largeur = 30 cm

## **COUPE Marges de couture de 1 cm comprises**

### **POCHON 1**

#### **TISSU 1**

1 fois cercle de 15 cm de diamètre = Fond A

1 fois 14 x 49 cm = Corps de sac B

1 fois 4 x 70 cm = Cordon de serrage D

#### **TISSU 2**

1 fois cercle de 15 cm de diamètre = Doublure Fond A'

1 fois 14 x 49 cm = Doublure Corps de sac B'

1 fois 26 x 49 cm = Coulisse C

### **POCHON 2**

#### **TISSU 1**

1 fois cercle de 15 cm de diamètre = Doublure Fond A'

1 fois 14 x 49 cm = Doublure Corps de sac B'

1 fois 26 x 49 cm = Coulisse C

#### **TISSU 2**

1 fois cercle de 15 cm de diamètre = Fond A

1 fois 14 x 49 cm = Corps de sac B

1 fois 4 x 70 cm = Coulisse C

### **POCHONS 1 + 2**

#### **MOLLETON THERMOCOLLANT FIN VLIESELINE H630**

2 fois 12 x 47 cm = Entoilage Coulisse C

#### **MOLLETON A COUDRE THERMOLAM 272 ou MOLLETON THERMOCOLLANT EPAIS H640**


2 fois 14 x 49 cm = Entoilage Corps de sac B

2 fois cercle de 15 cm de diamètre = Entoilage Fond A



## **ETAPE 1**

*Epingler **A + B** sur le molleton à coudre et surfiler les contours de chaque pièce.*



*Plier **C** en deux dans le sens de la longueur et marquer le pli au fer. Appliquer le molleton thermocollant en le centrant et en suivant la pliure.*





*Tracer (au feutre effaçable) une ligne horizontale à 1 cm du bord supérieur de **B**  
Epingler puis piquer 50 cm de dentelle.*





*Épingler **B** en rond puis piquer en observant une marge de couture de 1 cm.  
Dégarnir l'excédent de dentelle si nécessaire puis ouvrir la couture au fer.*



*Marquer les repères à l'aide d'épingles sur **B** et au feutre effaçable sur **A** :*



*Positionner **A** endroit contre endroit à la base de **B**. Maintenir à l'aide de pinces en faisant correspondre repères et épingles. Bâter à grands points, piquer en observant une marge de couture de 1 cm puis cranter à 3 mm de la couture.*



*Renouveler à l'identique avec les pièces de la doublure **A'** + **B'** en laissant une ouverture d'environ 6 cm au centre de **B'**.*



## **ETAPE 2**

*Epingler C en rond, piquer en observant une marge de couture de 1cm puis ouvrir la couture au fer.*




*Surpiquer de part et d'autre de la couture, à 0.3 cm.*



*Replier C en deux, envers contre envers, en suivant la pliure précédemment marquée au fer.*



*Piquer la coulisse en effectuant deux surpiques parallèles :  
la 1<sup>ère</sup> à 1 cm du bord plié de **D** et la seconde à 2.5 cm puis ouvrir la couture au découvit entre les deux surpiquûres.*




*A l'aide d'un plieur à biais de 18 mm, confectionner le cordon de serrage **D** puis surpiquer sur toute sa longueur.*


*A l'aide d'une épingle à nourrice, insérer le cordon de serrage **D** dans la coulisse.*



*Dédoubler la base de la coulisse **D** et épingler endroit contre endroit sur le bord supérieur de **B** en faisant correspondre les coutures. Piquer pour assembler en observant une marge de couture de 1 cm.*



*Enfiler ensuite le tout dans la doublure **B'** endroit contre endroit et épingler le second bord de la coulisse au bord supérieur de **B'** toujours en faisant correspondre les coutures. Piquer en observant une marge de couture de 1 cm.*



*Retourner l'ouvrage sur l'endroit. Fermer l'ouverture à points glissés. Repasser et fixer un nœud ou 3 boutons sur le devant. Serrer la coulisse et nouer le cordon.*

*Pittboudfil*



*Pittboudfil*

