

TUTO

TRAVAILLEUSE COUTURE

<http://unpetitboutdefil.maison.com>

FOURNITURES

60 x 50 cm de Toile épaisse Tissu 1 (ici Toile de Jute)

(Tout type de toile ayant suffisamment de tenue pour faire un sac)

50 x 110 cm de Tissu Coton Imprimé Tissu 2 (ici Tissu Rayures)

40 x 110 cm de Tissu Coton Imprimé coordonné Tissu 3 (ici Tissu Carreaux)

60 x 90 cm de molleton thermocollant vlieseline H630

20 x 140 de Tissu uni (doublure poches) Tissu 4

4 x 35 cm de Décovil ou cantonnière S133 (entoilage extra-fort pour la anse)

1 petit mousqueton

Éléments de décor selon vos envies (boutons, galons, rubans, etc...)

55 x 35 cm de carton de 3 mm d'épaisseur (pensez à recycler votre calendrier 2016, par exemple !!)

ETAPE 1:

FOND INTERIEUR

Couper un rectangle de 58 x 46 cm dans le Tissu 2.


Ne pas ajouter de marges de couture aux dimensions données.

Reporter les 4 lignes figurant sur le schéma ci-dessous sur l'endroit du tissu, au stylo effaçable ou à la craie de tailleur.


Arrondir les 4 angles : faire 2 repères à 8 cm des bords de chaque angle et tracer en arrondi d'un repère à l'autre en utilisant un objet rond (un mug par exemple) et couper l'excédent de tissu au ras du tracé.

Appliquer le molleton H630 sur l'envers du tissu : utiliser le fer à repasser en position LAINE, sans vapeur.

Surfiler tout le contour.




GABARIT A



POCHES INTERIEURES

Reporter 2 fois les Gabarits B et C sur l'envers du Tissu 4
Couper en observant une marge de 1 cm tout autour.



Épingler chaque poche endroit contre endroit sur le Tissu 3 et couper. Piquer en suivant le tracé et en laissant une ouverture de 4 cm au bas.



Couper 2 fois les Gabarits B et C dans le molleton H630 (Faire le tracé au stylo, côté « colle ») sans marges de couture et appliquer au fer.



Cranter les coutures et faire une petite entaille entre les 2 arrondis.



Retourner par l'ouverture, repasser soigneusement sans vapeur pour ne pas « cartonner » le molleton. Fermer les ouvertures à petits points cachés.



Épingler les poches à leur emplacement sur le fond, en observant une marge de 1 cm sur le bas et les côtés des poches par rapport au tracé du fond, le haut des poches tourné vers les bords du fond. Piquer sur 3 côtés à 3 mm des bords puis piquer la séparation médiane des 2 grandes poches. Coudre un bouton au centre de chaque poche (facultatif)

