

INTERIEUR DE LA POCHETTE

Centrer les 20 cm de ruban auto-agrippant (côté doux) à 3 cm du bord supérieur de **E** et coudre le contour.




Plier en 2 les pièces **F** et **G** afin de former 2 poches. Tracer à la craie 2 séparations de poche à 9 cm des bords latéraux de la pièce **G** et 1 séparation au centre de la pièce **F**.

Superposer **G** sur **F** et surpiquer une séparation sur **G** en suivant le tracé.

Maintenir, à l'aide de pinces, l'ensemble de poches sur **E**, 2 cm sous la bande d'auto agrippant.

Piquer la séparation centrale de **F** (sans prendre **G** dans la couture). Replier l'ouvrage afin de libérer la bande de poche de **E** et piquer la dernière séparation de **G**






Reporter le Gabarit I sur l'envers du tissu. Epingler endroit contre endroit puis piquer en suivant le tracé et en laissant la base ouverte.

Cranter, retourner puis repasser.



Casser un rentré de 1 cm sur un des bords longs de la bande **H**, épingler bord à bord sur le bas de l'ensemble de poches en insérant la patte de boutonnage **I** au centre. Piquer à 1 cm. Rabattre H et surpiquer à 0.3 cm de la pliure.



Assembler A et E envers contre envers par une piqûre au point droit dans la marge de couture.
Couper un biais de 4 x 25 cm dans le tissu coton et le poser au bas de la pièce.

