

Le sac à langer

Largeur : 38 cm - Hauteur : 40 cm (anse comprise)

des pelotes de laine Bergère de France qualité idéal (3 rouges, 4 meije) - des aiguilles à tricoter n°4,5
105 x 40 cm de toile thermocollante - 105 x 40 cm de cotonnade (écru)
une bande auto-agrippante (velcro) de 23,5 x 2 cm - du fil à coudre assorti et une aiguille

Le dos

Montez 65 mailles en prenant 2 fils ensemble avec la laine meije.
Tricotez *4 rangs meije en jersey endroit, 2 rangs rouges en jersey envers*.
Répétez de *à* jusqu'à 22 cm de hauteur. Continuez en tricotant au point mousse avec la laine rouge et en doublant le fil jusqu'à 28 cm de hauteur totale.
Diminuez ensuite 6 fois 1 maille de chaque côté, à 1 maille du bord tous les 2 rangs.
Arrêtez toutes les mailles à 34 cm de hauteur totale.

Le devant

Montez 65 mailles en prenant 2 fils ensemble avec la laine meije.
Tricotez *4 rangs meije en jersey endroit, 2 rangs rouges en jersey envers*.
Répétez de *à* jusqu'à 24 cm de hauteur totale. Arrêtez toutes les mailles.

Les côtés et l'anse

Montez 18 mailles en prenant 2 fils ensemble avec la laine meije.
Tricotez en jersey endroit jusqu'à 24 cm de hauteur.
Continuez en laine rouge en tricotant au point mousse et en prenant 2 fils ensemble jusqu'à 94 cm de hauteur totale. Continuez en laine meije en tricotant en jersey endroit.
Arrêtez toutes les mailles à 108 cm de hauteur totale.

Le dessous

Montez 18 mailles en prenant 2 fils ensemble avec la laine rouge.
Tricotez *2 rangs en jersey endroit, 2 rangs en jersey envers*.
Répétez de *à* jusqu'à 33 cm de hauteur et arrêtez toutes les mailles.

La doublure et l'assemblage

Prenez les pièces tricotées et utilisez-les comme gabarits pour reporter leur forme au crayon à papier sur la cotonnade et la toile thermocollante.
Découpez les formes en prévoyant 1,5 cm de plus pour les ourlets.
Assemblez (figure 1) chaque partie tricotée du sac en les cousant (dos, devant, côtés et anse, dessous). Appliquez les morceaux de toile thermocollante précédemment découpés sur chaque morceau de cotonnade correspondant, au fer à repasser.
Cousez les morceaux ensemble puis fixez la doublure obtenue à l'intérieur du sac, en faisant des ourlets et en les cousant au point de piqûre (voir figure 2).
Cousez la bande auto-agrippante sous le rabat.




Figure 1




Figure 2

