


Organisateur de sac Noël

A. L'extérieur :

a) Extérieur 1



1 endroit 32X19cm

1 plastique transparent 32X16cm


1 biais de 32cm de long

-Coudre le biais sur le haut du plastique

-Poser le transparent sur l'endroit et faire des coutures verticales pour créer des poches (1 pour 2 poches, 2 pour 3 poches...)

-Surfiler tout le tour pour bien maintenir l'ouvrage.

b) Extérieur 2



- 1 endroit de 32X19cm
- 1 plastique transparent de 32X14cm
- 1 biais de 32cm de long
- 1 fermeture éclair de 35cm de long de la même couleur que le biais (plus grand, c'est plus facile à poser)


- Coudre le biais sur le haut de la fermeture éclair
- Coudre le plastique transparent de l'autre côté de la fermeture éclair (en rabattant sur 0,7cm environ)
- Poser ce résultat sur l'endroit et surfiler tout le tour pour bien maintenir l'ouvrage.

Remarque : si vous voulez que les poches des 2 côtés droits soient exactement à la même hauteur, il faudra peut-être ajuster un petit peu la pose des poches en plastique.


c) Assemblage de l'extérieur

- 1 endroit de 6X32cm pour créer le fond de l'ouvrage.

- fixer les 3 parties comme sur le dessin suivant




- fermer les côtés pour obtenir un sac
- créer les soufflets en faisant une couture perpendiculaire de 5cm de long.



B. L'intérieur :

a) Intérieur 1




1 envers 19X32cm

1 envers 28X32cm

- plier le morceau de 28X32cm en 2 dans le sens de la longueur et surpiquer la pliure à 2 ou 3mm du bord
- poser ce morceau plié en 2 (=14X32cm) sur l'envers de 19X32cm et faire des coutures verticales pour créer des poches : à 13,5cm-16cm-18,5cm. Il y aura 2 grandes poches et 2 poches à stylo.
- surfiler tout le tour pour bien maintenir l'ouvrage.

b) Intérieur 2



Partie poches :

1 envers 19X17cm

1 envers 28X17cm

1 envers 20X17cm

- plier le morceau de 28X17cm en deux dans le sens de la largeur (=14X17cm) et surpiquer la pliure à 2 ou 3mm du bord

- plier le morceau de 20X17cm en deux dans le sens de la largeur (=10X17cm) et surpiquer la pliure à 2 ou 3mm du bord
- poser sur le morceau de 17X19cm, d'abord le morceau de 14X17cm obtenu puis, par-dessus, le morceau de 10X17cm obtenu et surfiler le tout pour bien maintenir l'ouvrage.

Partie Fermeture éclair :

- 1 envers de 17X19cm
- 2 envers de 7X17cm
- 2 envers de 14X17cm
- 1 fermeture éclair de 20cm (c'est plus facile quand la FE est plus grande que l'ouvrage)

- rabattre de 1cm le haut des 2 morceaux de 7X17cm et 14X17cm (sur la partie 17cm)
- monter la fermeture éclair pour faire une poche doublée
- poser cet ouvrage sur le morceau de 17X19cm et surfiler tout le tour pour bien maintenir l'ouvrage

Montage de cette partie :

- coudre la partie poche à droite de la partie fermeture éclair puis repasser pour bien écraser la couture centrale.

c) Assemblage de l'intérieur :

- 1 envers de 6X32cm

- fixer les 3 parties comme pour les parties extérieures
- monter et coudre le sac comme pour l'extérieur.

C. Assemblage final :

- 2 petits aimants

- poser les aimants à 9cm des côtés et à 3,5 cm du haut de l'intérieur de l'organisateur de sac
- insérer envers contre envers le sac intérieur dans le sac extérieur et surfiler pour les maintenir ensemble
- poser un biais sur tout le tour.

L'organisateur de sac est terminé !