
Carré témoin
5 x 5 cm
FESTIVE ROAD
Brass in pocket T 34-46
7 Poche
4 x tissu



FESTIVE ROAD

BRASS IN POCKET T

5 SHORT DE

2 X TISSU



34-46

VANT

FESTIVE ROAD

BRASS IN POCKET T 34-46

12 PASSANTS DE CEINTURE

1 X TISSU

Pli milieu dos

FESTIVE ROAD

BRASS IN POCKET T 34-46

3 DOS

1 X TISSU AU PLI


D
E
J
Allonger / Raccourcir



FESTIVE ROAD

BRASS IN POCKET T 34-46

1 DEVANT

2 X TISSU


F
L
Q
Bord du thermocollant
Bord du thermocollant
Bord du thermocollant
Bord du thermocollant
Bord du thermocollant
Bord du thermocollant
Bord du thermocollant

G

L

M

Pli milieu dos

FESTIVE ROA

BRASS IN POCKET

9 DESSUS D

1 X TISSU AU PLI

1 X THERMOCOLLA


H
M
N
Allonger / Raccourcir
S


I
Allonger / Raccourcir
N
O
Dos
Devant
Allonger / Raccourcir
T
FESTIV
BRASS IN POC
2 C
2 X T


E ROAD
CKET T 34-46
ÔTÉ
ISSU

K

Milieu devant

P

Patron sous licence CC BY-SA 3. FR

V


FESTIVE ROAD
BRASS IN POCKET T 34-46
Allonger / Raccourcir
11 SOUS-PONT
1 X TISSU
FESTIVE ROAD
BRASS IN POCKET T 34-46
8 PAREMENTURE DEVANT
2 X TISSU
2 X THERMOCOLLANT
Allonger / Raccourcir


T 34-46
DE COL
NT AU PLI

FESTIVE ROAD

BRASS IN POCKET T 34-46

6 SHORT DOS

2 X TISSU

Tailles

	Sans marge	Avec marge 1cm
34		
36		
38		
40		
42		
44		
46		

Repères

Correspondance

Boutonnière

Bouton

Bouton pression

Pli creux

Droit fil

Pli

Soutenir

Extrémité ligne de soutien


FESTIVE ROAD
BRASS IN POCKET T 34-46
10 DESSOUS DE COL
2 X TISSU



FESTIVE ROAD

BRASS IN POCKET T 34-46

4 MANCHE

2 X TISSU



FESTIVE ROAD



Brass In Pocket

T 34-46

Brass In Pocket est un combishort cintré à col tailleur et pans croisés. Le short évasé est pourvu de poches latérales et les manches montées sont courtes.

Niveau avancé

Pièces :

1 - Devant	x2
2 - Côté	x2
3 - Dos	x1
4 - Manche	x2
5 - Short devant	x2
6 - Short dos	x2
7 - Poche	x4
8 - Parementure devant	x2
9 - Dessus de col	x1
10 - Dessous de col	x2
11 - Sous-pont	x1
12 - Passants de ceinture	x1

Métrage nécessaire en tissu :

- laize 150 cm, taille 34 : 1,30m



- laize 150 cm, taille 46 : 1,60m



Mensurations

	34	36	38	40	42	44	46
Poitrine	76	80	84	88	92	96	100
Taille	60	64	68	72	76	80	84
Hanches	86	90	94	98	102	106	110

Tailles basées sur une stature de 168cm, bonnet B et taille haute.

Le patron est dessiné avec et sans marge de couture.

Mesures du vêtement terminé

	34	36	38	40	42	44	46
Tour Poitrine	87	91	95	99	103	107	111
Tour Ceinture	66	70	74	78	82	86	90
Tour Cuisse	68	70.7	73.3	76	78.7	81.3	84
L Enfourchure	66.7	68	69.3	70.7	72	73.3	74.7
Entournure	41.1	42.3	43.5	44.7	45.9	47.1	48.3

Fournitures :

• Tissu : tissu d'épaisseur moyenne à forte, avec une bonne tenue.

• Thermocollant pour chemise ou veste: 60x60cm

• 1 paire d'épaulettes fines
• 6 boutons d'1,5 à 2cm de diamètre
• 1 petit bouton pression
• 1 fermeture à glissière de 20cm
• Fil adapté à la nature du tissu

(cc) BY-SA

Déterminer la/les tailles à imprimer

Se baser sur le tableau de correspondance entre les tailles et les mensurations du corps. Si vos mensurations correspondent à différentes tailles, imprimer la fourchette de tailles nécessaires. Pour ce faire, ouvrir l'onglet "Calques"dans la barre de gauche du fichier PDF et décocher l'oeil des tailles inutiles. Décocher également les calques correspondant aux marges de couture des tailles sélectionnées si elles ne vous sont d'aucune utilité. Dans tous les cas, garder les calques : "Repères" et "Découpage A4".

Imprimer et assembler le patron

Le fichier s'imprime en rotation automatique avec centrage des pages, sur des feuilles A4, en restant à 100% (pas d'ajustement à la zone d'impression). Les marges obtenues sur les côtés de la feuilles sont normalement de 6mm. Commencer par imprimer la première page où figure le carré témoin de 5cm de côté pour vérifier que l'échelle est correcte, puis imprimer les 17 autres pages, +/- les 2 pages pour fabriquer une pochette, +/- les 3 pages d'explications.



Couper les marges droite et supérieure de chaque feuille. Assembler les feuilles par rangée avec du scotch mat en faisant correspondre les tracés et les lettres entourées d'un rond. Puis assembler les rangées entre elles.

Marges de couture

Le patron est tracé sans (en noir) et avec (en gris) marges de couture :
- 1 cm sur tous les bords sauf
- 0 cm sur les passants de ceinture et les côtés de la parementure.
- 2 cm sur les ourlets.

Patron sous licence CC BY-SA 3. FR

Modification du patron

Le patron est conçu pour une stature de 168cm. Pour raccourcir ou allonger à votre convenance, couper le long de la ligne horizontale "allonger/raccourcir" présente sur chaque pièce, écarter ou raprocher les morceaux en gardant bien l'alignement des flèches de droit-fil. Puis, retracer les côtés et les pinces.

Si votre bonnet diffère d'un bonnet B, procéder à un ajustement petite ou forte poitrine sur la pièce de patron "1-Devant".
Si vos mensurations correspondent à plusieurs tailles différentes, adapter le tracé des côtés des pièces en joignant ces différentes tailles.

Coupe du tissu et report des repères

Marquer sur le tissu décati au préalable les lignes de couture des plis creux du devant et les lignes de pinces.
Cranter les repères de correspondance entre les pièces ainsi que les milieux dos.

Pose du thermocollant

Fixer le thermocollant sur le dessus de col et les parementures selon les instructions du fabricant.



Surfilage des bords

Il est conseillé de surfiler le bord de toutes les pièces sauf la sous-patte, les passants de ceinture et les bords de la taille avant de commencer l'assemblage.

Couture des pinces et des plis creux

Plier chaque pince sur elle-même, et piquer en partant du bord et en terminant par la pointe. Repasser en couchant les pinces du devant et du short vers le milieu, et celles du dos vers le côté.
Superposer les lignes de plis du devant du short, et piquer à longs points sur 4cm. Repasser pour écraser le pli. Les points seront enlevés tout à la fin.

Assemblage du corsage

En positionnant les pièces endroit contre endroit, coudre ensemble les devants et les côtés, puis le dos et les côtés.

Assembler les épaules de chaque côté en tirant légèrement sur la pièce devant pour ramener les deux pièces à la même longueur. Repasser en ouvrant les coutures.



Montage du col tailleur

Coudre les dessous de col endroit contre endroit le long de la ligne milieu dos. Faire de même pour les parementures.

Cranter les repères d'anglaise sur les devants et les parementures.







1er cran : oblique, marque la fin de l'encolure et le début de l'anglaise. Cranter en s'arrêtant à 2mm de la ligne de couture. Plus le cran est profond, plus la couture sera facilitée.
2ème cran : vertical, marque la fin de l'anglaise. Cranter sur 5mm.
Sur les pièces de col, l'extrémité de l'encolure correspond au 1er cran, et la pointe au 2ème cran.

Épingler le dessous de col au [dos+devant] entre les 2èmes crans d'anglaise, endroit contre endroit, et le dessus de col à la parementure de la même manière, en plaçant une épingle pile sur les 1ers crans d'anglaise de chaque côté.

En plaçant le col contre les griffes d'entraînement, piquer l'anglaise et l'encolure en faisant un point d'arrêt au début et à la fin de la couture au niveau du deuxième cran d'anglaise, en s'arrêtant au premier cran afin de l'entailler davantage si nécessaire.



Cranter les surplus, dégarnir les angles et repasser en ouvrant les coutures. Répéter entre chaque étape.



Épingler le dessous de col endroit contre endroit du dessus de col. Piquer le col d'une extrémité à l'autre en faisant un point d'arrêt au deuxièmes cran d'anglaise. Le dessus de col comportant un léger embu, il est conseillé de le placer contre les griffes d'entraînement.



Épingler les devants endroit contre endroit des parementures, du deuxième cran d'anglaise à la taille, et les piquer ensemble en partant du deuxième cran d'anglaise. Les parementures comportant un léger embu, il est conseillé de les placer contre les griffes d'entraînement.



Retourner le col et les parementures sur l'envers.
Repasser.

Épingler les coutures d'encolure et d'anglaise l'une contre l'autre et surjeter leurs surplus à la main pour les fixer l'une contre l'autre. Faire un point à la main sur le bord libre de la parementure pour la fixer au surplus de couture de chaque épaule.



Montage des manches

Coudre deux fils de fronces entre les repères, de part et d'autre de la future couture d'assemblage.
Coudre le côté des manches sur l'endroit. Repasser la couture en l'ouvrant, et retourner la manche sur son envers.

Commencer à épingler le dessous de la manche endroit contre endroit de l'entournure, jusqu'aux repères de fronces. En tirant sur les fils de fronce, résorber l'embu nécessaire pour pouvoir épingler la tête de manche au reste de l'entournure sans faire de pli, en faisant coincider les repères.
Recouper les marges de couture de la moitié inférieure de l'entournure à 0.5cm et surfiler ces bords.



Réserver l'ajustement de la longueur de l'ourlet à l'essayage final, une fois le short assemblé.

Montage de la braguette

Piquer l'arrondi d'enfourchure des devants endroit contre endroit, en faisant un point d'arrêt au bas de l'emplacement de la future braguette. Continuer la piqûre à grands points sur la ligne milieu devant jusqu'à la taille. Cette piqûre sert à délimiter les pattes droite et gauche de manière à ce que le résultat tombe parfaitement.





Repasser en ouvrant les marges de couture jusqu'au début de l'arrondi de la fourche.

Plier longitudinalement la sous-patte sur son envers. Surfiler uniquement le côté en biseau.

Épingler le bord droit de la fermeture à glissière envers contre endroit du bord libre de la sous-patte, en la faisant dépasser aux extrémités.
Piquer à 3mm des dents de la fermeture à l'aide d'un pied à fermeture à glissière.

Épingler cet ensemble contre l'endroit de la patte gauche, le bord replié de la sous-patte placé à 2cm du bord libre de la patte droite, sans prendre le devant du short. Piquer l'ensemble [patte gauche +fermeture à glissière +sous-patte], à 2 mm des dents de la fermeture.



Couper le surplus de la patte gauche et surfiler l'ensemble.





Rabattre la sous-patte et la fermeture à glissière de facon à voir l'endroit de la fermeture à glissière et de la patte gauche. Faire une surpiqûre nervure sur la patte gauche à 1 ou 2mm de la couture.



Rabattre le tout du côté droit. Soulever la sous-patte et épingler la partie libre de la fermeture à glissière avec la patte droite, sans prendre le devant droit. Piquer à 2mm des dents de la fermeture tout le long de la patte droite.

Retourner le travail sur l'endroit du short. Tracer de façon délébile la ligne de la future couture qui maintiendra l'ensemble [sous-patte (uniquement dans la partie biseautée) +fermeture +patte droite +devant droit], en commençant par une parallèle à 3cm du milieu devant. Après avoir pris soin de récliner la sous-patte, piquer la partie verticale de la couture en la terminant par un point d'arrêt au niveau de l'angle.



Rabattre la sous-patte sous cet ensemble, afin de poursuivre la piqûre du biseau en la prenant dans l'ensemble.



Retirer les points de bâti entre les milieux devant. Couper l'extrémité inférieure de la fermeture qui dépasse, mais pas l'extrémité supérieure. Repasser.

Assemblage des poches

Épingler chaque fond de poche endroit contre endroit des devants et dos de short, entre les repères de fente de poche.
Piquer à 0.75cm du bord en prenant les surplus de couture des poches dans la couture.





Retourner le fond de poche sur l'envers et repasser la couture.



En prenant garde à ne pas prendre le dos ni le devant, épingler pour chaque côté les fond de poche devant et dos endroit contre endroit. Piquer à 1cm du bord.



Épingler de chaque côté le dos endroit contre endroit du devant, et piquer à 1cm du bord de part et d'autre de la fente de poche, en faisant un point d'arrêt au niveau des crans.
Repasser en ouvrant les marges de couture.

Assemblage du short

Piquer deux fois l'enfourchure dos endroit contre endroit, pour assurer cette couture particulièrement sollicitée. Repasser en ouvrant la partie rectiligne de la couture.

Piquer les coutures milieu de chaque jambe, endroit du dos contre endroit du devant. Repasser en ouvrant la couture.

Assemblage du haut et du short

Épingler le short endroit contre endroit du haut en repliant les parementures sur l'endroit de façon à prendre les devants de short en sandwich, en respectant les repères. Les pinces dos doivent coïncider.

Retourner les devants sur leur envers, et repasser les coutures en couchant tous les surplus vers le haut. Couper le haut de la fermeture et faire une surpiqûre à 0.8cm de la couture afin de les maintenir les surplus contre le haut.

Fixation des passants de ceinture

Plier et repasser la bande de passants de ceinture sur son envers de 0.5cm de chaque côté, et une seconde fois de 0.5cm sur chaque côté de manière à ce que les replis se touchent.
Faire une double surpiqûre pour fixer l'ensemble.
Diviser cette bande en cinq passants de 5.5cm de long.



Vous pouvez répartir les passants autour de la taille à votre goût. À défaut, en placer un sur chaque côté du devant au niveau du pli creux du short, un sur chaque côté du dos à 3cm de la couture côté du short, et un sur le milieu dos.

Commencer par épingler le bas de chaque passant endroit contre endroit du haut, à 2cm de la couture de taille.
Les fixer solidement par un zigzag large serré ou une piqûre double.
Les retourner et remplier leur extrémité de 0.5cm, et les épingler sur le short en laissant un petit peu de mou.



Les fixer fermement par un point droit aller-retour ou par un zigzag serré. Le passage est normalement suffisant pour une ceinture de 4cm de large.

Fixation des épaulettes

Retourner les épaules pour avoir un accès facile aux marges de couture de l'entournure. Plier l'épaulette en deux pour repérer son milieu.
Épingler l'épaulette aux marges de couture de la tête de manche en décalant son milieu de 0.5cm vers le dos par rapport à la couture d'épaule, sans trop tirer sur l'épaulette.
Faire la couture de fixation à la main, le long de la valeur de couture.
Fixer la partie libre de l'épaulette par un point lâche au surplus de couture de la couture d'épaule.

Boutons et boutonnières

Coudre un bouton à chaque emplacement marqué d'une croix, et broder une boutonnière aux deux emplacements dessinés sur le bord du devant droit.
Sur l'envers du devant droit, sous le bouton du milieu, coudre la première partie de la pression. Coudre l'autre partie à l'emplacement correspondant sur l'endroit du devant gauche.





Ourlets

Après essayage, définir la longueur souhaitée pour les ourlets. À défaut, remplier deux fois sur 1cm les surplus du bas des jambes du short et des manches. Repasser et piquer.



Et voilà, encore un coup de repassage et vous êtes prête à reprendre du service !