Mon Atelier de Couture

http://unpetitboutdefil.maison.com

HOUSSE POUR NACHINE A COUDRE

Néthode et calculs pour la réalisation du patron sur mesure

DEVANT

a = longueur totale NAC + 2 cm

bet b' = hauteur socle NAC

c = q - 4 cm à droite et à gauche

det d' = diagonales b/c et b'/c

DOS

e = longueur totale NAC + 2 cm

f = hauteur socle NAC

g = a - 4 cm à gauche

h = diagonale g/f

i = bord droit e/g

COTE DROIT

j = largeur totale NAC

k = bord droit i/l

I=j-4 cm à droite

m = hauteur socle NAC

n = diagonale I/m

COTE GAUCHE

o = largeur totale NAC + 2 cm

p et p' = hauteur socle NAC

q=o-4 cm à droite et à gauche

retr' = diagonales p/q et p'/q

BANDE HAUT DEVANT

s = longueur de c

t = moitié de la dimension de I - 2 cm

U = moitié de la dimension de q - 2 cm

v = diagonale t/u

BANDE HAUT DOS

w = longueur de g

x = moitié de la dimension de I - 2 cm

y = moitié de la dimension de q - 2 cm

z = diagonale y/x

Après calculs et **en vous aidant des schémas**, tracer chaque pièce sur du papier à patrons afin d'obtenir les gabarits de coupe.

Epingler chaque pièce du patron sur l'envers du tissu molletonné et couper à bords nets, sans marge de couture.

Attention au sens de des pièces lors de la coupe : chaque pièce est unique et correspond à une face de la machine. Une erreur de sens de coupe ou inversion rendrait la pièce inutilisable.



Poser un biais de 4 cm coupé dans le tissu imprimé sur les segments suivants : a-e-j-o-s-w

Le biais est à couper dans le droit fil du tissu car la pose se fait uniquement sur bords droits sans arrondis.



Poches à rabat festonné devant et dos

Calculer la taille des poches devant et dos en sachant qu'elles devront se positionner à 4 cm des bords inférieurs (a - e), 8 cm des bords latéraux (f - b - b') et 13 cm des bords supérieurs (c - c)

Tracer 2 fois le rectangle obtenu sur l'envers du tissu de doublure et couper en observant une marge de 1 cm tout autour.

Epingler endroit contre endroit les doublures de poches sur le tissu imprimé et couper. Piquer sur le tracé en laissant une ouverture de 4 cm pour retourner.



Cranter la couture, retourner et repasser.

Surpiquer à 0.2 cm les bords supérieurs de chaque poche puis épingler chacune respectivement sur le devant et le dos, en se conformant aux mesures indiquées précédemment

Surpiquer à 0.2 cm les côtés et le bas des poches pour fixer en place.

<u>Facultatif</u>: Surpiquer une séparation verticale au centre des poches pour obtenir 2 compartiments.



Rabats festonnés


Couper 2 bandes de 12 cm x (largeur de poche + 2 cm) et reporter le gabarit « Festons » sur l'envers du tissu de doublure.

Couper avec une marge de 1 cm tout autour.

Epingler les 2 bandes, endroit contre endroit, sur le tissu imprimé (attention au sens des motifs) et couper.



Piquer en suivant le tracé et en laissant une ouverture de 4 cm pour retourner. Cranter les coutures, retourner et repasser soigneusement.





Ouvrir une boutonnière au centre des deux rabats. Epingler les rabats en place, à 8 cm des bords supérieurs des devant et dos (c - g) Surpiquer à 0.2 puis 0.7 cm. Coudre les boutons en vis à vis des boutonnières.

Il est possible de remplacer boutons et boutonnières par des pressions, des petits aimants à coudre ou des petits carrés de scratch)



