

ETAPE 3

COTES

Couper les ½ côtés 1 (tissu A) et 2 (tissu B) et assembler par une couture horizontale afin d'obtenir 2 pièces de 16 x 19 cm qui formeront les 2 côtés extérieurs. Ouvrir la couture au fer.

Couper 2 rectangles de 16 x 19 cm dans le tissu B qui formeront les 2 côtés intérieurs (doublure)

Tracer le gabarit sur l'envers du tissu des 4 pièces, au centre. Couper en laissant une marge de 2,5 cm tout autour.



A 0.5 cm du bord du tissu, passer un fil de fronces sur tout le contour (utiliser un fil solide !)



Couper le gabarit du Côté 4 fois dans le Jeffitex, 4 fois dans le molleton standard et 2 fois dans le carton.



En se basant au tracé, insérer le molleton puis le Jeffitex. Tirer sur le fil de fronces et nouer solidement.
ATTENTION : Le tissu doit être bien tendu.



Renouveler l'opération à l'identique pour les 3 côtés restants.



Superposer un Côté Extérieur avec un Côté Doublure, envers contre envers, en intercalant une pièce de carton entre les deux. Maintenir à l'aide de pinces puis assembler au point invisible sur tout le contour.







Renouveler à l'identique pour le second Côté.



ASSEMBLAGE

Epingler le Top sur la tranche d'un Côté, en partant du Repère *1 au Repère *2 puis coudre au point invisible sur l'extérieur, d'un repère à l'autre.





Assembler le second côté de la même manière.

Poser l'attache-cartable : la partie mâle au centre du bord du rabat et la partie femelle en vis-à-vis.



Pittboudfil