



Assembler un angle saillant et un angle rentrant:




Angle rentrant


Angle saillant



Piqûre de préparation





Cranter dans l'angle jusqu'à la piqûre



Epingler le premier côté de l'angle, puis le piquer

Les 3 images ci-dessous montrent comment on assemble l'autre côté de l'angle en superposant les bords marqués en bleu sur l'image ci-dessus à gauche



L'aiguille est piquée dans l'angle, le pied de biche est soulevé
Faire pivoter le côté non cousu de l'angle du tissu à motifs
suivant la flèche courbe sur l'image ci-dessus, pour l'amener dans l'axe du pied de biche. Puis faire pivoter aussi le côté non cousu
de l'angle du tissu blanc placé derrière le pied de biche pour l'épingler avec le côté de l'angle du tissu à motifs. Ensuite abaisser le pied de biche
et piquer.



Aperçu de l'endroit de l'assemblage terminé



Aperçu de l'envers



En soulevant la pointe de l'angle blanc, on voit que le cran réalisé dans l'angle du surplus de couture du tissu à motifs s'est ouvert .